

# Roteiro para configuração e acesso à VPN com Windows 10

Histórico de alterações:

Data	Autor
22/03/2020	Márcio Melo de Oliveira / Marcelo do Espírito Santo Sousa

## 1. Configuração


1.1. Clique com o botão DIREITO do mouse sobre o ícone de rede do seu computador que fica na parte inferior direita da tela, em seguida clique em “Abrir configurações de rede e internet”



1.2. Clique no ícone correspondente à VPN



1.3. Clique em “Adicionar uma Conexão VPN”



1.4. Faça as configurações como a imagem a seguir:

Adicionar uma conexão VPN

Provedor VPN  
Windows (interno)

Nome da conexão  
VPN IFBA

Nome ou endereço do servidor  
200.128.35.6

Tipo de VPN  
Automático

Tipo de informações de entrada  
Nome de usuário e senha

Nome de usuário (opcional)

Salvar Cancelar

1.5. Clique novamente com o botão DIREITO do mouse sobre o ícone de rede do seu computador que fica na parte inferior direita da tela, em seguida clique em “Abrir configurações de rede e internet”



1.6. Clique em “Alterar Opções do Adaptador”




Alterar opções de adaptador

Veja os adaptadores de rede e altere as configurações de conexão.

1.7. Clique com o botão DIREITO do mouse na conexão VPN IFBA, em seguida clique em “Propriedades”.

1.8. Clique na aba “Segurança”

1.9. Configure como a imagem a seguir :



1.10. Neste momento a sua conexão VPN do IFBA se encontra configurada. Agora é só tentar se conectar.


## 2. Acesso à VPN

2.1. Clique sobre o botão conexão de rede do seu computador que fica na parte inferior direita da tela, em seguida clique em “IFBA” e depois “Conectar”

2.2. Coloque seu usuário e senha de autenticação do IFBA, o mesmo utilizado para o serviço de e-mail. Lembre-se que não é necessário colocar @ifba.edu.br

## 3. Acesso ao servidor de arquivos

3.1. Na barra de pesquisa do Windows e digite [\\10.1.0.10\setores](#) caso deseje acessar uma pasta setorial ou [\\10.1.0.10\usuarios](#) caso deseje acessar uma pasta pessoal



3.2. Caso sejam solicitados login e senha, deverão ser informados da seguinte forma :

3.2.1. Login : intracefet\login , onde login é o seu login que possui acesso à pasta do servidor de arquivos guloso

3.2.2.Senha : A senha do respectivo login

## 4. Observações

4.1. As imagens e descrições das telas e ícones podem variar conforme a versão do sistema operacional

4.2. Em caso de dúvidas ou dificuldades, registre através da central de serviços do SUAP